

Hranice TUDU

Jak zapsat tag na hranici úseku tratě

Verze aplikace 3.147

Krátký návod pro terén – bez technických detailů. Popisuje jen zápis tagu na hranici dvou úseků tratě.

K čemu to slouží

Někdy potřebujete zapsat tag na hranici dvou úseků tratě – tam, kde končí jeden úsek a začíná druhý. To není běžná výhybka s čipy 1–4, ale speciální místo, které se v aplikaci označuje jako hranice TUDU.

Tento režim použijte, když:

- stojíte na hranici úseku a potřebujete tam zapsat tag,
- nechcete ručně přepínat běžný zápis výhybky,
- chcete do tabulky uložit, že jde o hranici (ne o část výhybky).

Jak na to – krok za krokem

1. Otevřete formulář

Na hlavní obrazovce v kartě UDU · výhybka klepněte na tlačítko Hranice TUDU.

2. Vyplňte údaje

Co vyplnit	Co tam napsat
TUDU	Kód úseku, na jehož hranici stojíte. Můžete ho napsat ručně, nebo klepnout na Vybrat TUDU z okolí – aplikace nabídne až 10 nejblížeších úseků podle GPS.
Objekt	Co tam fyzicky je – například číslo koleje nebo výhybky (např. 12 nebo 5A).
KM_EXT	Volitelné – kilometrická poloha. Když ji teď neznáte, nechte prázdné a doplňte později.

Potvrďte tlačítkem Použít.

3. Zapište tag

Aplikace přepne do režimu hranice. V horním náhledu uvidíte objekt místo běžné výhybky.

Dál postupujte stejně jako při normálním zápisu:

- Zvolte výkon V koleji nebo V ruce.
- Přiložte tag ke čtečce.
- Stiskněte spouště.

Aplikace tag zapíše, uloží záznam do tabulky a zamkne ho – stejně jako u běžného čipu.

4. Co se stane po zápisu

Po úspěšném uložení:

- režim hranice skončí,
- aplikace znovu načte GPS polohu,
- v režimu GPS automaticky najde nejbližší další výhybku, na které můžete pokračovat v běžném zápisu.

Nemusíte nic přepínat ručně – stačí pokračovat dalším tagem.

Jak poznáte, že jste v režimu hranice

- Na obrazovce je označení Režim hranice TUDU.
- V náhledu se místo „výhybka“ zobrazuje objekt.
- V tabulce CSV je u tohoto záznamu pozice 5 (to znamená hranici úseku).

Jak režim ukončit dřív

Režim hranice skončí také, když:

- ručně změníte UDU nebo výhybku v náhledu,
- klepnete na Načíst polohu (aplikace se vrátí k běžnému výběru podle GPS).

Časté dotazy

Otázka	Odpověď
Musím mít GPS?	Pro výběr TUDU z okolí ano. TUDU lze zadat i ručně bez GPS.
Liší se zápis tagu?	Ne – přiložíte tag a stisknete spouště stejně jako u běžného čipu.
Co když udělám chybu?	V panelu Pokročilé můžete smazat poslední záznam z tabulky.
Můžu hned pokračovat na výhybce?	Ano – po zápisu hranice aplikace sama najde další výhybku podle polohy.

Krátký návod pro RFID Go GPS. Kompletní příručka k celé aplikaci je v souboru [RFID_Go_GPS_přirucka.pdf](#).